設定 IP 位址 (Win 10 系統)

步驟一、點選左下角【開始】→【Windows 系統】→【控制台】,如下:

	📒 Windows PowerShell	~
	Windows 安全性	
	🦰 Windows 系統	^
	License Agreement	
	🔛 Windows 系統管理工具	
	🚱 工作管理員	
8	📃 本機	
D	➡ 命令提示字元	
	(2) 執行	
	控制台	
\$\$	🔒 檔案總管	
Ċ	🦰 Windows 系統管理工具	~
	ρ 🙆 👧 東南科技大	👧 教

步驟二、點選【網路和網際網路】,如下:



步驟三、點選【網路和共用中心】,如下:

🤶 網路和網際網路	8 <u>—</u> 8		×
← → ∽ ↑ 違 > 控 > 網 > ~ ♂			Q
控制台首頁 網路和共用中心			
系統及安全性 檢視網路狀態及工作 檢規網路實際及裝置	連線到	網路	
 網路和網際網路 /回欧/回史:mits 			
硬體和音效 一個	星附加开	件	
程式集 删除瀏覽歷程記錄及 Cc	okie		
使用者帳戶			

步驟四、點選【變更介面卡設定】,如下:

🚆 網路和共用中心						<
← → ~ ↑ 🛂 « ¥	問路和網際網路 → 網路和共用中心	ۍ v) 搜尋控制	台	م	
控制台首頁	檢視您基本的網路資訊	用並設定連續	泉			^
變更介面卡設定	檢視作用中的網路					
變更進階共用設定	網路 2		存取類型:	網際網路		
<u> </u>	私人網路		連線:	₽ 乙太網路		
结条服	變更網路設定					
windows Defender 防	★ 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	路				
網際網路選項	2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018	VPN 連線,或調	设定路由器或存取	取點。		
a store of the Atlant						~

步驟五、在【乙太網路】的圖示上滑鼠按右鍵,點選【內容】,如下:

🙋 網路連線		2002		×
← → ∽ ↑ 😰 « 網	> 網路 ~ 0 搜尋	網路連線		م
組合管理 ▼ 停用這個網	路裝置 診斷這個連線 »			?
C大網路 網路 2 Intel(R) Etherne 按滑鼠右鍵 2個項目 已選取1個項目	 ◆ 停用(B) 狀態(U) 診斷(I) ◆	ī線 Device (Persor	ial Are	
	🗣 內容(R)			

步驟六、點選【網際網路通訊協定第4版 (TCP/IPv4)】→【内容】·如下:

🚽 Intel(R) Ethern	et Connection (7) I219-V		
)
 ✓ Client for Mic ✓ File and Printe ✓ Trend Micro I ✓ QoS 封包排程 ✓ 細陰網路通訊 ▲ Microsoft Net ▲ Microsoft LLD 	rrosoft Networks er Sharing for Microsoft N NDIS 6.0 Filter Driver 器 協定第4版 (TCP/IPv4) twork Adapter 多工器通訊 OP 通訊協定驅動程式	Vetworks N協定	~
安裝(N) 描述	解除安装(山)	内容(R)	œ#

步驟七、點選 ●使用下列的 IP 位址及 ●使用下列的 DNS 位址,並輸入 IP 位址、子網路遮罩、預設閘道、慣用 DNS 伺服器及其他 DNS 伺服器 → 【確定】,如下:

果您的網路支援這項功能,您可 明網路系統管理員正確的 IP 設。	J以取得自動指派的 Ⅳ 設定。否则,您必须 定。
自行輸人以下的IP	复料
使用下列的IP位址(S):	
IP 位址():	140 . 129 .
子網路遮罩(<u>U</u>):	255 . 255
預設閘道(<u>D</u>):	140 . 129 .
)自動取得 DNS 伺服器位址(0
●使用下列的 DNS 伺服器位址	t©:
慣用 DNS 伺服器(P):	140 . 129 . 142 . 200
其他 DNS 伺服器(<u>A</u>):	168 . 95 . 1 . 1
] 結束時確認設定(_)	進階(\/)